

MetaStock XVI

Aggiornare MetaStock dalla vers. XV alla vers. XVI



Fino alla versione 11, quando si installava MetaStock questo controllava se nel PC era presente una versione precedente del software, quindi in caso affermativo l'aggiornava effettuando l'upgrade, se invece non trovava nessuna vecchia versione, si installava da zero.

Attenzione, se si installa la versione XVI e nel PC è presente la versione 11 o versione precedente, si può anche lasciare installata la vecchia versione di MetaStock, questo perché la versione XVI non toccherà la vecchia versione presente e quindi si può decidere di lasciare installate ambedue le versioni.

Quindi se nel PC è presente la versione 11 o versione precedente e si sta installando la versione XII o versione successiva, allora la vecchia versione si può anche lasciare nel PC.

Se invece nel PC è presente la versione XII o successiva e si sta installando la versione XIII o successiva, allora bisogna prima disinstallare la vecchia versione di MetaStock e poi installare la nuova versione.

Quindi dalla versione XII in poi per aggiornare MetaStock alla versione XVI bisogna effettuare le seguenti operazioni:

1. DISINSTALLARE VECCHIA VERSIONE DI METASTOCK

Per disinstallare la vecchia versione del MetaStock bisogna:

- Aprire il **Pannello di controllo di Windows**.
- Cliccare su la voce "**Programmi e funzionalità**".
- Selezionare la versione di MetaStock che si vuole disinstallare e cliccandoci sopra con il pulsante destro del mouse bisogna cliccare su "**Disinstalla**".

2. ACCEDERE AREA RISERVATA METASTOCK

Accedere nella propria area riservata di MetaStock "**My Download**" (www.metastock.com).

3. SCARICO DEL FILE DI INSTALLAZIONE

Andare al punto "**3. Download and install MetaStock 16 End Of Day**" e cliccare sul relativo link per scaricare il file di installazione.

4. AVVIO DELL'INSTALLAZIONE

Una volta terminato lo scarico del file di installazione, cliccare due volte sul file appena scaricato per avviare l'installazione.

5. MIGRAZIONE DEGLI STUDI

Terminata l'installazione del software, avviare MetaStock XVI e fare attenzione ad utilizzare il tool "**MetaStock Migration Utility (MMU)**", che comunque si avvierà da solo al primo avvio di MetaStock, il quale migrerà automaticamente tutti gli eventuali studi e sistemi della vecchia versione di MetaStock presenti nel PC.